7. ご自身でホームページを作成する方法

（1）ウェブページの作成

ホームページ作成支援ソフトなどを使って、ご自身のパソコン上で ウェブページ（HTML ファイル）を作成下さい。 最初に表示させたいページ（トップページ）は index.html 又は、index.htm という ファイル名にして下さい。サーバー側は大文字・小文字を区別いたしますのでご注意下さい。 また、ファイル名には半角英数字でスペースを含まないファイル名をお使い下さい。

（2）ウェブサーバーへファイル転送

FTP またはファイル転送用のアプリケーションを利用して、kobe-u.com の ウェブサーバーに作成した html ファイルを転送します。

FTP の際の接続情報

接続先サーバーホスト： **home.kobe-u.com**

ユーザ名　：　ご利用者メールアカウント

パスワード：　ご利用者メールパスワード

例）ご利用者のメールアドレスが、taro@kobe-u.com の場合、ユーザ名は、taro となります。

URL は、http://home.kobe-u.com/taro/ となります。

参考　job-navi は http://home.kobe-u.com/jn-web/

接続が完了したら、作成したホームページの html ファイルをそのまま転送して下さい。

■ご注意

ファイル名やディレクトリ名は必ず半角英数字で作成して下さい。

ホームページ作成支援ソフトによっては、html ファイルの識別子が　htm　となります。

その場合 URL は、http://home.kobe-u.com/taro/index.htm と指定して下さい。

■ADSL,CATV でインターネットに接続の方へ

ADSL,CATV でインターネットに接続の方は以下のような現象が起こる場合があります。

- アップロードできない、または時々できない。
- アップロード途中でタイムアウトエラーになる。

その場合、ホームページ作成支援ソフトに、Passive モード(PASV モード)の設定をすることで解決できることが多いようです。(Passive モードとは、ADSL や LAN などのファイアウォールが設置されているネットワーク内から FTP を利用可能にするモードです。ルーターにはファイアウォールの機能があります)。

ホームページ作成支援ソフトで Passive モード(PASV モード)の設定がうまくいかなかった際、参考#2 に説明してある FFFTP というフリーソフトで一度お試し下さい。

※ ルーター経由でごインターネットに接続の方へ

ルーター経由でごインターネットに接続の場合は、上記のようにルーターのデフォルトの設定が FTP で外部と接続できない設定になっている場合もあります。

1. 上記と同様、Passive モード(PASV モード)の設定でお試し下さい。
2. ルーターの取扱説明書をご確認の上、必要な場合ルーターの設定を変更して下さい。

■ご注意

1. ファイル名やディレクトリ名は必ず半角英数字で作成して下さい。
2. 会社、大学等のファイアウオールの設定は、セキュリティ上 FTP で外部と接続できないように設定してあることがほとんどです。その場合、サーバーへの転送はできません。（神戸大学構内のパソコンからは転送できません　2011 年 7 月 1 日時点）
3. 申し訳ありませんが、現時点では下記の機能はご利用いただけません。

   .htaccess によるアクセス制御、CGI／SSI

参考#1：サーバーへのファイル転送　FFFTP の場合

FFFTP は、フリー・ソフトウエアです。下記よりダウンロードできます。(2011 年 6 月 28 日時点)

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html

1．メニューの「接続」から「接続」を選択します。

2．「ホスト一覧」が表示されたら、「新規ホスト」ボタンをクリックします。



２．「ホストの設定」が表示されます。下記項目を入力します。

●ホストの設定名：ホスト一覧での表示名になります

●ホスト名：「home.kobe-u.com」と入力ください

●ユーザー名：メールアカウントを入力ください　例）taro@kobe-u.com の場合は taro

●パスワード：メールパスワードを入力ください



３．「拡張」タブをクリックし「PASV モードを使う」にチェックをつけ、

「OK」ボタンをクリックします

4. 再度「ホスト一覧」が表示されます。この画面で「接続」をクリックします。



5. サーバーへファイルをアップロードします。